

KEYPAD TABLET USER MANUAL



v. 0.17.313.1

The information contained in this document is subject to change at any time without prior notification. If you want to learn more info about our product, please visit our web www.bitonlive.com.

Keypad

Keypad Tablet è il sistema che permette il controllo dei software di **BitOnLive** come **Flu-O Radio Playout** e **Ext App** attraverso l'utilizzo di tablet o dispositivi mobile Android.

Sommario

- Installazione2
- Panoramica.....2
- Settings Generale3
- Configurazione Tasti4
 - Data to send4
- Comandi base5
 - Flu-O Radio e TV5
 - Instant Player6
 - Cart6
 - Smart Recorder7

Per installare l'App, una volta scaricato il file **keypad.apk** aprire l'installer e confermare l'installazione.

Panoramica

Nella schermata dell'applicazione

L'applicazione presenta nella parte principale 24 tasti completamente editabili, divisi in 6 colonne e 4 righe.

K5-1-1	K5-1-2	K5-1-3	K5-1-4	K5-1-5	K5-1-6	PAGE 1
						PAGE 2
K5-2-1	K5-2-2	K5-2-3	K5-2-4	K5-2-5	K5-2-6	PAGE 3
						PAGE 4
K5-3-1	K5-3-2	K5-3-3	K5-3-4	K5-3-5	K5-3-6	PAGE 5
						PAGE 6
K5-4-1	K5-4-2	K5-4-3	K5-4-4	K5-4-5	K5-4-6	EDIT OFF
						SETTINGS

Sulla destra ci sono 6 tasti Page

PAGE 1

per spostarsi da una pagina all'altra, il tasto di editing

EDIT OFF


ed il tasto per

i settaggi dell'applicazione


SETTINGS

Settings Generale

Attraverso il tasto **Settings** si apre la configurazione dell'applicazione dove è possibile impostare indirizzo Ip e porta di comunicazione verso cui l'applicazione deve inviare le stringhe UDP.



Selezionare il tasto  per aprire la configurazione di Default



- **Device Name:** Nome del dispositivo (Default non editabile)
- **IP Address:** indirizzo Ip del dispositivo al quale inviare i comandi
- **Port:** porta di comunicazione con il dispositivo

Al termine della configurazione premere  per apportare le modifiche,  per ignorare.

Cliccando su **ADD DEVICE** è possibile configurare un altro indirizzo IP e una nuova porta per l'invio dei comandi dell'applicazione. Si aprirà una nuova finestra di **Edit Device**.

Configurazione Tasti

Cliccando sul tasto



è possibile editare le impostazioni relative a tutti i tasti di tutte le pagine dell'applicazione.

Selezionare uno dei pulsanti per aprire la finestra di **Edit Button**.

- **RGB:** attraverso gli indicatori di colore è possibile modificare il colore del tasto (visibile nella casella di preview)
- **Button Name:** Nome da visualizzare sul pulsante
- **Data To Send:** Stinga da inviare quando viene premuto il pulsante
- **Device:** Selezionare il device impostato in **Settings** per modificare indirizzo e porta di invio.

Al termine della configurazione selezionare **SET** per apportare le modifiche al tasto, **CANCEL** per annullare.

Data to send

All'interno del campo Data to send è possibile inserire una Stringa di testo o un comando UDP.

Nel primo caso, indiando una stringa di testo, è possibile comunicare con il Keypad installato sul Computer di destinazione.

In questo modo sarà il Keypad sul PC a inviare i comandi alle varie applicazioni.

(Vi invitiamo a leggere il Manuale Keypad per maggiori informazioni)

Nel caso in cui vogliate inviare direttamente i comandi UDP ai vari programmi sarà necessario conoscere la corretta dicitura dei comandi UDP che si aspettano di ricevere i programmi stessi.

Nel caso dei programmi **BitOnLive** la dicitura dei comandi UDP è la seguente:

/CMD:<<comando>>

o

/CMD:<<comando>>:VALUE:<<valore>>

A secondo del programma e della funzione che si vuole attivare sostituire <<comando>> e <<valore>> con uno dei comandi indicati nel seguente capitolo: "Comandi di Base".

Comandi base

Flu-O Radio e TV

Comandi per la riproduzione della scaletta e tasti corrispondenti

NEXT		Interrompe l'evento in onda e passa al successivo in scaletta
STOP FADE		Interrompe l'evento in onda utilizzando il fade out e impostata "Automatic" a OFF
PLAY PAUSE		Se il playout "Automatic" è OFF inizia la riproduzione del primo file in playlist, rilanciato mette in pausa la riproduzione e la fa ripartire al successivo invio
STOP		Interrompe l'evento in onda e impostata "Automatic" a OFF
REPLAY		Fa ripartire dall'inizio la traccia in riproduzione
LOOP		Abilita e disabilita la funzione di loop sulla traccia in riproduzione

Comandi per il controllo dello stato del playout

AUTOMATIC (ON/OFF)		Abilita o disabilita la funzione di automatic del playout
FILLER (ON/OFF)		Abilita o disabilita i Riempitivi della scaletta
MARKER (ON/OFF)		Abilita o disabilita il Mark Out delle tracce in riproduzione
MIX (ON/OFF)		Abilita o disabilita il Mix Out delle tracce in riproduzione
FADE (ON/OFF)		Abilita o disabilita il Fade Out delle tracce in riproduzione

Comandi per la TV

SCENE	Richiama le scene create in CG Template (questo comando prevede anche l'inserimento del valore relativo alla scena che si desidera richiamare)
MIC (ON/OFF)	Abilita e disabilita la Funzione Mic

Instant Player

Il comando che richiama le attività dell'Instant Player è "KEYB"

Ogni pulsante dell'Instant Player è identificato da un numero, quindi ogni tasto deve essere mappato con il comando KEYB ed il valore corrispondente al tasto desiderato.

La numerazione dei tasti dell'Instant Player viene fatta in verticale partendo dal primo tasto in alto a sinistra, come nei seguenti schemi:

1	8	15
2	9	16
3	9	17
4	10	18
5	11	19
6	12	20
7	13	21

1	11	21	31
2	12	22	32
3	13	23	33
4	14	24	34
5	15	25	35
6	16	26	36
7	17	27	37
8	18	28	38
9	19	29	39
10	20	30	40

Valori consentiti per il comando KEYB:

1 – N	Fa partire o ferma la riproduzione del tasto corrispondente al valore inserito
-K e +K	Permettono di navigare avanti e indietro tra i diversi sound panel creati
LAST	Manda in riproduzione l'ultimo elemento riprodotto dall'Instant Player
STOP	Ferma la riproduzione di tutti gli elementi dell'Instant Player

Cart

Comandi per la riproduzione della scaletta e tasti corrispondenti

PLAY		Se il player non ha ancora effettuato alcuna riproduzione suona la prima canzone dell'elenco, altrimenti risuona l'ultima canzone riprodotta. Premuto due volte svolge la funzione di Pause.
STOP		Ferma la riproduzione del player e se disattiva la funzione di riproduzione automatica.
GO LAST		Suona l'ultima canzone riprodotta dal player. Premuto durante la riproduzione fa ripartire l'elemento dall'inizio.
NEXT		Fa partire il prossimo elemento in elenco. Se l'elenco è vuoto riproduce l'ultimo elemento suonato dal player.
LOOP		Abilita o disabilita la funzione di loop della traccia che è in riproduzione o della prossima se il player è vuoto.
AUTOMATIC		Abilita o disabilita la funzione di automatic della Cart

Smart Recorder

Comandi per la gestione delle registrazioni

START		Fa partire la registrazione
STOP		Ferma la registrazione ed al prossimo riavvio verrà creato un nuovo file
PAUSE		Mette in pausa la registrazione
RESUME		Fa ripartire la registrazione, riprendendo la scrittura sul file messo in pausa precedentemente.

I File registrati verranno salvati seguendo le impostazioni indicate nel setup dello **Smart Recorder**