

# MASTER MENU USER MANUAL

---



**bitonlive**

v. 1.17.830.1

The information contained in this document is subject to change at any time without prior notification. If you want to learn more info about our product, please visit our web [www.bitonlive.com](http://www.bitonlive.com).

# Master Menu

---


**Master Menu** è lo strumento che permette di organizzare tutte le applicazioni **BitOnLive**, gestirne la partenza automatica, impostare percorsi alternativi per le cartelle condivise ed i database di backup.

## Sommario

Panoramica.....	2
Setting .....	2
Setting - Program List .....	3
Setting - Storage Drive.....	4
Setting - Database Server List.....	5

## Panoramica

Nella schermata principale vengono mostrate le icone dei programmi aggiunti dall'utente



Cliccando sul tasto **Setting** si apre la finestra di gestione delle attività del **Master Menu**.

### Setting




Attraverso la lista di opzioni sulla sinistra è possibile scegliere tra:

- **Program List:** per la gestione delle applicazioni
- **Storage Drive:** per impostare i percorsi della cartella condivisa di backup
- **DataBase Server List:** per impostare i percorsi dei database di backup

Tasti funzione:

	Salva il profilo di configurazione creato
	Richiama il profili di configurazione precedentemente salvati
	Salva le modifiche apportare ai settaggi del Master Menu
	Chiude la finestra di Settings senza salvare

## Setting - Program List




Nella parte principale della finestra vengono elencati tutti gli elementi impostati dall'utente.

Attraverso i tasti **Add**  e **Delete**  è possibile aggiungere una nuova applicazione o eliminarne quella selezionata nella lista.

Nella finestra che appare dopo aver cliccato su add è possibile indicare le informazioni relative all'applicazione da far gestire a

### Master Menu.



**Description:** nome dell'applicazione da visualizzare in Master Menu

**User Name:** username dell'utente che visualizzerà l'applicazione (se vuoto l'applicazione sarà disponibile per tutti gli utenti)

**Filename:** nome del file .exe dell'applicazione da aggiungere (utilizzando il tasto è si apre la finestra di ricerca di Windows)

**Directory:** percorso della cartella dove è presente il file dell'applicazione (verrà impostato in automatico una volta fatta la ricerca attraverso Filename)

**Parameter 1/2/3:** parametric aggiuntivi per l'avvio dell'applicazione


**Msec Delay Autostart:** tempo in millisecond di ritardo dell'avvio automatico

**Autostart:** abilita o disabilita l'avvio automatico dell'applicazione


Una volta terminata la configurazione cliccare su **Ok**  per confermare le modifiche o **Abort**  per annullare.

## Setting - Storage Drive

Nella parte principale della finestra è visibile l'elenco dei dischi virtualizzati e le diverse cartelle (principali o di backup) che fanno riferimento al disco virtualizzato.




Attraverso i tasti **Add**  e **Delete**  è possibile aggiungere un nuovo disco virtuale ed assegnare il percorso principale e fino a 4 percorsi di backup oppure eliminare la virtualizzazione selezionata nell'elenco.



**Local Drive:** lettera del disco da virtualizzare

**Source 1:** attraverso il tasto **browse** selezionare la cartella principale che dovrà essere virtualizzata ed utilizzata come sorgente principale.

**Source 2/3/4/5:** attraverso il tasto **browse** selezionare le cartelle alternative che verranno virtualizzate in assenza della connessione con la Source 1

Una volta terminata la configurazione cliccare su Ok  per

confermare le modifiche o Abort  per

annullare.

Errori di connessione

In caso di errore di connessione con la sorgente principale verrà visualizzato in primo piano un messaggio di allarme.



È possibile disabilitare il messaggio cliccando sul tasto




che una volta attivato apparirà così



Una volta sistemati eventuali problemi di connessione e ripristinata la funzionalità della rete è possibile selezionare la sorgente principale facendo click con il mouse sul tasto 

Setting - Database Server List

Attraverso questa funzione è possibile impostare indirizzi dei database di backup in caso di problemi di connessione con il database principale.



**Check DataBase Connection:** abilita o disabilita il test di connessione con il database

**DataBase Main:** indirizzo del database principale

**Check Interval (millisecond):** intervallo di tempo con il quale verrà fatto il check di connessione

**Alternative 1/2/3/4:** indirizzi dei database di backup